



Cómo desactivar suspensión y apagado de discos en Windows 10

Paso 1. Botón derecho del ratón en el escritorio -> Configuración de pantalla



Paso 2. Inicio/Apagado y suspensión



Configuración

Inicio

Buscar una configuración

Sistema

- Pantalla
- Sonido
- Notificaciones y acciones
- Asistente de concentración
- Inicio/apagado y suspensión**
- Batería
- Almacenamiento

Pantalla

Luminosidad y color

Cambiar el brillo de la pantalla integrada

Luz nocturna

Desactivado

[Configuración de la luz nocturna](#)


Windows HD Color

Obtén una imagen más brillante y vibrante en vídeos, juegos y aplicaciones HDR y WCG en la pantalla seleccionada anteriormente.

[Configuración de Windows HD Color](#)

Escala y distribución

Paso 3. Configuración adicional de energía



Configuración

Inicio

Buscar una configuración

Sistema

- Pantalla
- Sonido
- Notificaciones y acciones
- Asistente de concentración
- Inicio/apagado y suspensión**
- Batería
- Almacenamiento
- Modo tableta

Inicio/apagado y suspensión

Pantalla

Cuando se use la batería, desconectar después de

5 minutos

Cuando esté enchufado, desconectar después de

Nunca

Suspender

Cuando se use la batería, suspender el equipo después de

10 minutos

Cuando esté enchufado, suspender el equipo después de

Nunca

Ahorro de energía y duración de la batería

Haz que la batería dure más tiempo, seleccionando tiempos más cortos en la configuración de pantalla y suspensión.

Opciones de configuración relacionadas

Configuración adicional de energía

[Obtener ayuda](#)

[Enviar comentarios](#)

Paso 4. Dentro del plan seleccionado -> Cambiar la configuración del plan

Opciones de energía

Panel de control > Todos los elementos de Panel de control > Opciones de energía

Ventana principal del Panel de control

- Elegir el comportamiento de los botones de inicio/apagado
- Elegir el comportamiento del cierre de la tapa
- Crear un plan de energía
- Elegir cuándo se apaga la pantalla
- Cambiar la frecuencia con la que el equipo entra en estado de suspensión

Elegir o personalizar un plan de energía

Un plan de energía es una colección de hardware y configuraciones de sistema (como brillo de pantalla, suspensión, etc.) que administra la forma en que su equipo usa la energía. [Más información acerca de planes de energía](#)

Plan seleccionado

Equilibrado (recomendado)

Equilibra automáticamente el rendimiento con el consumo de energía en el hardware que lo permita.

[Cambiar la configuración del plan](#)

Paso 5. Cambiar la configuración avanzada de energía

Editar la configuración del plan

Panel de control > Todos los elementos de Panel de control > Opciones de energía > Editar la configuración del plan

Cambiar la configuración del plan: Equilibrado

Elija la configuración de modo de suspensión y de pantalla para su equipo.

	Con batería	Con corriente alterna
Apagar la pantalla:	5 minutos	Nunca
Poner al equipo en estado de suspensión:	10 minutos	Nunca

[Cambiar la configuración avanzada de energía](#)

[Restaurar la configuración predeterminada de este plan](#)

Guardar cambios Cancelar

Paso 6. Suspender -> Suspender tras -> Con corriente alterna: Nunca

Suspender -> Hibernar tras -> Con corriente alterna: Nunca

